

Configurer l'écran de connexion LMDE 7

1. Principe

L'écran de connexion de LMDE 7 est géré par **LightDM**, qui utilise le greeter **Slick Greeter**. Ses réglages sont lus dans un seul fichier :

```
/etc/lightdm/slick-greeter.conf
```

Le greeter tourne sous l'utilisateur système `lightdm`. Toute ressource utilisée (image, logo) doit donc se trouver **hors de votre dossier personnel** et être **lisible par tous**.

2. Vérifier que Slick Greeter est actif

```
grep -r greeter-session /etc/lightdm/
```

Le résultat doit contenir :

```
greeter-session=slick-greeter
```

Sinon, le fichier `slick-greeter.conf` est ignoré.

Vérifier l'installation du paquet :

```
dpkg -l | grep slick-greeter
```

3. Préparer les images

```
sudo cp ~/Images/mon-fond.jpg /usr/share/backgrounds/mon-fond.jpg
sudo chmod 644 /usr/share/backgrounds/mon-fond.jpg
```

Formats conseillés : JPG ou PNG. Vérification des droits :

```
ls -l /usr/share/backgrounds/mon-fond.jpg
# attendu : -rw-r--r--
```

4. Éditer la configuration

Sans passer par `xed admin:///` (souvent non fonctionnel), utilisez `nano` :

```
sudo nano /etc/lightdm/slick-greeter.conf
```

Puis coller

```
background=/usr/share/backgrounds/mon-fond.jpg
draw-user-backgrounds=false
```

Enregistrer : `Ctrl+X`

Ou en une commande (`△` remplace tout le contenu du fichier ; faites d'abord `cat /etc/lightdm/slick-greeter.conf` pour sauvegarder l'existant) :

```
sudo tee /etc/lightdm/slick-greeter.conf > /dev/null <<'EOF'
[Greeter]
background=/usr/share/backgrounds/mon-fond.jpg
draw-user-backgrounds=false
EOF
```

5. Appliquer les changements

Redémarrer ou se déconnecter. Pour tester sans redémarrer :

```
sudo systemctl restart lightdm
```

`△` Cela ferme la session graphique : enregistrez votre travail avant.

