

# Astuces avant et pendant l'installation

Cette catégorie regroupe des conseils pratiques à connaître **avant de lancer l'installation de Linux**, ainsi que des astuces utiles **pendant le processus d'installation** (matériel, partitions, réseau, choix des options, etc.).

- [La danse des doigts](#) [ ] [ ] [ ] [ ]

# La danse des doigts ??

## Keskecé

C'est le moment **juste après avoir allumé l'ordinateur**, où tu dois appuyer **très tôt et plusieurs fois** sur **une touche spéciale** pour :

- soit **entrer dans le BIOS / UEFI**
- soit **afficher le menu de démarrage (Boot Menu)**

=> Ces menus permettent de **désactiver Secure Boot** et/ou **choisir la clé USB Linux**.

(Echap, F1, F2, Suppr > ça dépend de la machine, donc faire tout couvrir toutes les options) F6 (ou F12 ou Echap, encore selon l'ordi)

## Où trouver l'info de la bonne touche ?

Dans l'ordre de probabilité :

1. **F2**
2. **Suppr (Delete)**
3. **F12**
4. **Esc**
5. **F10**

## Pendant le démarrage

Pendant 1 à 3 secondes, tu peux voir un message du type :

- `Press F2 to enter Setup`
- `Press DEL to enter BIOS`
- `F12 Boot Menu`
- `Esc for Startup Menu`

Le problème :

- ça disparaît vite
- parfois c'est écrit très petit
- parfois... **rien n'est affiché**

# Par la marque de l'ordinateur

Touches les plus courantes par constructeur :

Marque	BIOS / UEFI	Boot Menu
<b>Acer</b>	F2	F12
<b>Asus</b>	F2 ou Suppr	F8
<b>Dell</b>	F2	F12
<b>HP</b>	Esc puis F10	Esc puis F9
<b>Lenovo</b>	F1 ou F2	F12
<b>Toshiba</b>	F2	F12
<b>MSI</b>	Suppr	F11
<b>Samsung</b>	F2	Esc
<b>Sony VAIO</b>	F2	F11 / Assist