

Dépannage Ubuntu

- [Créer un compte invité sans mot de passe sur Ubuntu 24.04](#)
- [Installation et configuration de Thunar sur Ubuntu 24.04](#)

Créer un compte invité sans mot de passe sur Ubuntu 24.04

Contexte

Par défaut, GDM (GNOME Display Manager) peut être configuré en connexion automatique, ce qui bypass l'écran de sélection d'utilisateur. L'objectif est de désactiver ce comportement tout en conservant la connexion sans mot de passe pour le compte **guest**.

Étape 1 — Créer un profil invité

Ouvrez vos **Paramètres**, puis allez dans **Système**. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.

Appeler le compte **guest**, renseignez un mot de passe et enregistrez.

Étape 2 — Modifier la configuration de GDM

Ouvrez un terminal et éditez le fichier de configuration GDM :

```
sudo nano /etc/gdm3/custom.conf
```

Dans la section `[daemon]`, assurez-vous d'avoir :

```
[daemon]  
AutomaticLoginEnable = false
```

```
# AutomaticLogin = guest ← commenter ou supprimer cette ligne si elle existe
```

Sauvegardez (`Ctrl+O`, `Entrée`, `Ctrl+X`) puis redémarrez GDM :

```
sudo systemctl restart gdm3
```

“ GDM affichera désormais la liste des utilisateurs au démarrage.

Installation et configuration de Thunar sur Ubuntu 24.04

Pourquoi Thunar ?

Nautilus (le gestionnaire de fichiers par défaut de GNOME) n'affiche pas nativement :

- La date de création des fichiers
- L'heure et les minutes dans les colonnes
- Les secondes dans les colonnes

Thunar gère tout cela nativement, avec un affichage en liste détaillée configurable.

1. Installation

```
sudo apt install thunar thunar-archive-plugin thunar-volman
```

- `thunar` : le gestionnaire de fichiers principal
 - `thunar-archive-plugin` : gestion des archives (zip, tar...) via clic droit
 - `thunar-volman` : gestion automatique des volumes/périphériques USB
-

2. Premier lancement

```
thunar
```

Ou via le lanceur d'applications : chercher **Thunar** ou **Gestionnaire de fichiers**.

3. Passer en vue Liste

4. Configurer les colonnes

1. En vue liste, faire un **clic droit sur l'en-tête des colonnes**
 2. Sélectionner **Configurer les colonnes...**
 3. Cocher les colonnes souhaitées :
 - ☐ **Nom**
 - ☐ **Taille**
 - ☐ **Type**
 - ☐ **Date de modification**
 - ☐ **Date de création**
 4. Réorganiser l'ordre par glisser-déposer si besoin
 5. Cliquer **Fermer**
-

5. Afficher l'heure dans les dates

Par défaut Thunar affiche la date et l'heure (HH:MM) dans les colonnes dès que les fichiers datent de moins d'un an. Pour forcer l'affichage de la date complète avec heure :

Édition → **Préférences** → **Affichage** → Décocher **Afficher les dates relatives** (si disponible selon la version)

6. Trier par colonne

Cliquer sur l'**en-tête d'une colonne** pour trier. Cliquer une deuxième fois pour inverser l'ordre (croissant/décroissant).

Résumé des raccourcis clavier Thunar

Raccourci	Action
-----------	--------

Ctrl+1	Vue icônes
Ctrl+2	Vue liste détaillée
Ctrl+L	Barre d'adresse
F5	Actualiser
Alt+←	Dossier précédent
Alt+→	Dossier suivant
Alt+↑	Dossier parent